LAN 対応版 導入時の注意点

Oサーバー管理機能を、Windows XP sp2 または Windows Vista にインストールした場合、ファイアウォー ル機能により、クライアントから ハイウェー for Windows が接続できない場合があります。

■対策

・ローカルエリア接続(LAN)に対してのファイアウォール機能を解除します。



手順2) [Windows ファイアウォール]をクリックします。

🛡 Windows セキュリティ センター	
	セキュリティ センター コンビュータを保護するために
 ヘルプ 全 ・ Microsoft から最新のセキュリティ 情報およびウイルス情報を入手す る。 ・ Windows Update からの最新の更 新を確認する。 ・ セキュリティ関連の問題でサポート を持る。 ・ セキュリティセンターのヘルプを表示 する。 ・ セキュリティセンターのヘルプを表示 する。 ・ セキュリティセンターのへいプを表示 する。 ・ セキュリティセンターのへいプを表示 ・ セキュリティセンターからの警告の 方法を変更する。 	セキュリティ の重要項目 たちょりティ シータンが開始されていない、または停止されたため、セキュリティ センターは 現在11月不可設定の管理 シークとな開始し、セキュリティ センターを再度開いてください。 セキュリティの設定の管理 シーク・クーク・フィーク・フィーク・クーク・ 自動更新 Windows ファイア・ウォール

手順3) [詳細設定]タブをクリックします。

🗃 Windows ファイアウォール	k
全般例外詳細設定	
Windows ファイアウォールはコンピュータの保護に役立っています。	
Windows ファイアウォールでは、承認されていないユーザーによるインターネットまたはネットワーク経由のアクセスを阻止することにより、コンピュータの「呆護」に役立てます。	
● 有効 (推奨)(①) この設定では、[例外] タブで選択されたものを除くすべての外部ソースからのこのコン ビュータへの接続をブロックします。	
□ 例外を許可しない(<u>D</u>)	
空港などのセキュリティの弱い場所で、パブリック ネットワークに接続する場合に 運択してください。プログラムが Windows ファイアウォールでブロックされても、 通 知はされません。 [例外] タブの選択は無視されます。	
() 無効 (推奨されません)(<u>F</u>)	
▼この設定は避けてください。Windows ファイアウォールを無効にすると、このコンピュータをウイルスや侵入者にさらす危険性が増す可能性があります。	
<u>Windows ファイアウォールのその他の詳細</u> を表示します。	
OK キャンセル]

手順4) [ローカルエリア接続]のチェックをはずして、ローカルエリア接続(LAN)のファイア ウォールを無効にして、[OK]をクリックして終了します。

🗃 Windows ファイアウォール	×
全般 例外 詳細設定 ネットワーク接続の設定 下に選択されている接続に対して Windows ファイアウォールが有効になっています。特定の 接続に対して例外を追加するには、接続を選択して 国気定] をクリックしてください(©):	
○1204 接続 □□-カル エリア接続	
セキュリティのログ トラブルシューティングのため、ログ ファイルを作成することができます。	
Internet Control Message Protocol (ICMP) により、エラー情報お よび状態の情報をネットワーク上のコンピュータ間で共有することがで きます。	
既定の設定 Windows ファイアウォールの設定をすべて既定の状態に復元するに は、既定値に戻す」をクリックしてください。	
OK キャンセル	

※ ウィルス対策ソフトがファイアウォール機能を持っている場合は、クライアントから SSS for Windows で接続しようとすると、サーバー側で『接続を許可しますか?』などとメッセージが表示されますので、『常に許可をする』設定にする事でクライアントからの接続が可能になります。

Oサーバー管理機能を、Windows XP Home Edition にインストールした場合、サーバー管理機能の共有 フォルダの設定を手動で再設定しないと、クライアントから共有フォルダとして参照できない場合があり ます。

- ■対策
 - ・サーバー管理機能の共有フォルダを手動設定します。
 - 手順1)[スタート]メニューの[マイコンピュータ]をクリックします。



手順2) ハイウェー for Windows のインストールドライブ(通常はC:ドライブ)をダブルクリックして開きます。



手順3)『ファイルは表示されていません』と表示された場合は、『このフォルダの内容を表示する』を クリックします。



手順4) [Program Files]フォルダをダブルクリックして開きます。



手順5) [HWSvr (あるいは Highway)]フォルダを右クリックしてメニューを表示して、[プロパティ] をクリックします。



手順6)[共有]タブをクリックします。

SSS_Server0	ילנולדיו 🕐 🛛
全般(共有	<u>オスタマイズ</u>
	SSS_Server
種類	ファイル フォルダ
場所:	C:¥Program Files
サイズ:	297 MB (311,915,014 バイト)
ディスク上 のサイズ:	298 MB (312,684,544 バイト)
内容:	ファイル装: 442、フォルダ数: 110
作成日時:	2007年5月31日、17:35:42
届性:	■ 読み取り専用(衣) ■ 読み取り専用(衣) ■ 隠しファイル(土)
	OK キャンセル 適用(A)

手順7)『ネットワーク上でこのフォルダを共有する』をクリックしてチェックを入れます。

※ 既にチェックが入っている場合は、チェックをはずし、[OK]ボタンをクリックして、 手順5)からやり直します。

[共有名]は『HWSvr』と設定、『ネットワークユーザーによるファイルの変更を許可する』も クリックしてチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックします。

SSS_Serverのプロパティ ?	
全般 共有 カスタマイズ	
┌ □ ーカルでの共有とセキュリティー	
このフォルダをこのコンピュータのみを使うほかのユーザーと共有する には、フォルダを <u>共有ドキュメンド</u> フォルダにドラッグしてください。	
このフォルダとそのサブフォルダをプライベートにし自分のみがアクセス できるようにするには、 次のチェック ボックスをオンにします。	
□ このフォルダをプライベートにする(M)	
ネットワーク上での共有とセキュリティー	
ネットワーク ユーザーとこのコンピュータのほかのユーザーの両方とこ のフォルダを共有するには、次のチェックボックスをオンにしてから共 有名を入力します。	
✓ ネットワーク上でこのフォルダを共有する(S)	
共有名(<u>H</u>): SSS_Server	
▼ネットワーク ユーザーによるファイルの変更を許可する(W)	
<u>共有とセネールティの詳細</u> を表示します。	
 このフォルダを、ネットワーク上の他のコンピュータと共有できるよう、Windows ファイアウォールは構成されています。 Windows ファイアウォールの設定を表示します。 	
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	